3.

언어 설정

3.1 기본 언어



쓰리래빗츠 북 4.0.2 버전부터 지원합니다.

로그인한 사용자는 내 프로파일의 언어에 맞춰 UI 언어를 결정합니다. 로그인하지 않은 사용자는 웹 브라우저의 언어에 맞춰 UI 언어를 결정합니다.

다음 순서로 기본 언어를 설정하면 로그인하지 않은 사용자는 웹 브라우저의 언어와 상관없이 기본 언어로 UI 언어를 결정합니다.

1. 22. 콘솔을 실행합니다.
2. 다음 명령어를 입력합니다.

```
set-default-i18n -lang ko
```

lang 옵션에 ko 또는 en을 설정합니다. 일본어를 사용한다면 ja를 설정합니다.

3.2 일본어 지원

공식적으로 일본어를 지원하지 않지만 일본어 사용을 설정할 수는 있습니다.



부족한 일본어 메시지를 바꾸려면 2. 라벨과 메시지 바꾸기를 참고합니다.

일본어 사용

다음 순서로 일본어를 사용합니다.

1. 22. 콘솔을 실행합니다.
2. 다음 명령어를 입력합니다.

```
enable-i18n -lang ja
```

일본어 사용하지 않기

다음 순서로 일본어를 사용하지 않습니다.

1. 22. 콘솔을 실행합니다.
2. 다음 명령어를 입력합니다.

```
disable-i18n -lang ja
```

3.3 중국어 지원



쓰리래빗츠 북 4.0.3 버전부터 지원합니다.

공식적으로 중국어를 지원하지 않지만 중국어 사용을 설정할 수는 있습니다.



중국어 메시지 파일을 제공하지 않습니다. 따라서 라벨과 메시지가 영어로만 보입니다. 2. 라벨과 메시지 바꾸기를 참고하여 직접 입력해야 합니다.

중국어 사용

다음 순서로 중국어를 사용합니다.

1. 22. 콘솔을 실행합니다.
2. 다음 명령어를 입력합니다.

```
enable-i18n -lang zh
```

중국어 사용하지 않기

다음 순서로 중국어를 사용하지 않습니다.

1. 22. 콘솔을 실행합니다.
2. 다음 명령어를 입력합니다.

```
disable-i18n -lang zh
```